
Mattilsynets instruks for jordprøvetaking i potetpakkeri og potetforedlingsbedrift

Generell informasjon

- Hver prøve skal være på **1, 0 liter jord**.
- Prøven skal representere **maks 30 tonn potet**, og kan representere en til flere leverandører.
- Prøven må tas ut slik at den er **representativ** i forhold til levert mengde.
- Det er viktig at prøvene blir tatt ut slik at en **unngår forurensing** av jord fra forrige leverandør.
- Produsenter som har fått påvist smitte tidligere eller er pålagt restriksjoner pga. samarbeid med smittede bruk, skal ikke prøvetas.

Praktisk gjennomføring

Prøven skal i utgangspunktet tas under jordutskiller etter avlasterbord. Alternativt kan prøven tas senere i anlegget hvis det er mer hensiktsmessig.

Metodikk – samle jord fra sorteringsprosessen

- Det skal brukes ei bøtte per produsent.
- Bøtta skal merkes med navnet på produsenten.
- Bøtta henges eller settes under jordutskiller.
- Når potetene fra denne produsenten er ferdig håndtert, skal bøtta settes trygt til side.

Metodikk – prøve som skal sendes til analyse

- Jorda blandes godt i den enkelte bøtta før prøven tas ut.
- Mengde jord fra hver bøtte må være representativ i forhold til levert mengde. (til sammen 1 liter jord pr. prøve).

Pakking, merking og oppbevaring av prøven.

- Prøven skal merkes tydelig med **dato og løpende prøvenummer**.
- Vannfast (permanent) tusj skal brukes.
- Skjema fylles ut med dato, produsent og løpende prøvenummer.
- Prøven oppbevares på egnet sted inntil de blir hentet av Mattilsynet.

Rengjøring

Rengjøring er viktig for å hindre at utstyret overfører smitte fra en prøve til en annen.

- Avlasterbord og jordutskiller rengjøres grundig før prøvesesongen starter og dessuten hver fredag etter at all håndtering av potetene er avsluttet.
- Transportbåndet på avlasterbord og jordutskiller kjøres 5 minutter etter at partiet er innkjørt.
- Prøveutstyret rengjøres grundig etter hver prøve.